

# GWR / AddressDB

Die AdressDB ist für die Verwaltung der Locations und deren Homes zuständig.

## Anlegen einer Location mit RIMO Daten

Wenn eine Adresse in der AdressDB angelegt wird, welche mit RIMO abgeglichen werden soll sind folgende Parameter in die einzelnen Felder einzutragen:

| Neue Adresse             |  |
|--------------------------|--|
| GAID                     |  |
| ADRCO                    | =RIMO „GWR adrcd-subcd“  |
| Extref                   | =RIMO „*Name“  |
| Rimo External ID         | =RIMO „External ID“ – SDIBuilding_xxx  |
| Netzgebiet *             | =Netzgebiet auswählen, in welches die Location soll  |
| Straße *                 | =Straßennamen eingeben und in Dropdown anklicken   |
| Hausnummer *             | =Hausnummer eingeben   |
| Gebäudetyp               | Unbekannt  |
| Gebäudetyp überschreiben | <input type="checkbox"/>   |
| Stiege                   |  |
| PLZ *                    | =PLZ eingeben und in Dropdown anklicken =RIMO „ZIP Code“   |
| Ortschaft *              | =Ortschaft eingeben und in Dropdown anklicken – RIMO „Location“                                    |
| Gemeinde *               | =Gemeinde eingeben und in Dropdown anklicken – RIMO „District“                                     |
| Grundstücksnr.           | =RIMO „Lot number“   |
| GDA-Eigenschaft          |  |
| Meridian                 |  |
| RW                       |  |
| HW                       |  |
| GPS Breite               | =RIMO „Latitude“   |
| GPS Länge                | =RIMO „Longitude“  |
| Rollout Jahr (Ganzzahl)  |  |
| Rollout Info             |  |
| Erlaubte Bestelltypen    | =Bestelltypen auswählen, welche bestellt werden dürfen – meist Vollanschluss und Vorsorgeanschluss |
| Anzahl Wohneinheiten     | =RIMO „Planned TU“   |
| API-Sichtbarkeit         | Sichtbar   |

Revision #3

Created 20 November 2025 15:04:51 by Admin

Updated 20 November 2025 15:12:15 by Admin